

MAVZU YUZASIDAN SAVOLLAR



1. Videoni fragmentlarga ajratish qanday amalga oshiriladi?
2. Videoni kesish uchun klaviaturaning qaysi tugmachasi bosiladi?
3. Videoni burish uchun qaysi uskunadan foydalaniladi?
4. Movavi Video Editor dasturida yaratilgan loyihani bo'yash uchun qaysi uskuna tanlanadi?
5. Montaj stoli qayerda joylashgan bo'ladi?


UYGA VAZIFA

1. Mobil qurilma yordamida birorta videoni suratga oling.
2. Olingan videoni 90 gradusga aylantiring.
3. Avtokorreksiya yordamida videoga rang bering.
4. Loyihani "phone" nomi bilan saqlang.

22-dars. VIDEOMUHARRIRLARDA O'TISHLAR, FILTRLAR VA CHROMA KEY BILAN ISHLASH


VIDEOGA O'TISHLARNI BIRIKTIRISH

O'tishlardan turli shakl va shaffoflikdan foydalangan holda videofragmentlar orasiga maxsus animatsiya joylashtirish uchun foydalaniladi.




Movavi Video Editor dasturida videoga o'tishlarni joylashtirish uchun quyidagi amallar bajariladi:

- 1) dastur interfeysining chap tomonidagi "Transitions" bandi tanlanadi;
- 2) o'tishlar ro'yxatidan kerakli o'tish tanlanib, sichqonchanning chap tugmachasini bosish orqali oldindan ko'riladi;
- 3) kerakli o'tish tanlanganidan so'ng, montaj stolidagi ikkita videofragment orasidagi joyga ko'chiriladi;
- 4) o'tish muvaffaqiyatli joylansa, o'tish belgisi hosil bo'ladi.




Fragmentlar o'tish belgisiz



Fragmentlar o'tish belgisi bilan


O'TISHLARNI OLIB TASHLASH

1. Sichqonchanning o'ng tugmachasi montaj stolidagi o'tish ustida bosiladi. Hosil bo'lgan menyudan "Remove Transition" ("Delete" tugmachasi) tanlanadi.
2. Loyihadan barcha o'tishlarni o'chirish uchun ushbu menyudagi "Remove All Transition" uskunasi tanlanadi.



FRAGMENTLAR O'TISH BELGISI BILAN

Dastur interfeysining chap tomonidagi "Filters" bandi tanlanadi.



2. Filtrlar ro'yxatidan kerakli filtr tanlanib, sichqonchanning chap tugmachasini bosish orqali oldindan ko'riladi.
3. Kerakli filtr tanlanganidan so'ng montaj stolidagi videoning ustiga ko'chiriladi. Filtrli video yulduzcha bilan ko'rsatiladi.



CHROMA KEY BILAN ISHLASH

Chroma Key vositasi yordamida videoning fonini olib tashlash yoki o'zgartirish mumkin.

Chroma Key ko'pincha kino sanoatida sahna fonini, ko'k yoki yashil ekranni asosiy fon sifatida almashtirish va aktyorni birinchi o'ringa qo'yish uchun ishlatiladi. Chroma Keyning ishlatilishiga asosiy sabab, ko'k yoki yashil rang teri rangiga qarama-qarshi rang hisoblanadi.



Chroma Key rang tugmachasi va rangni ajratish qoplamasi sifatida ham tanilgan bo'lib, ko'k yoki yashil ekran deb ham ataladi.

DIQQAT



ChromaKey – bitta qolipdagi rang yoki rang diapazonini boshqa freym bilan almashtirish orqali ikkita qolip yoki tasvirni birlashtirish uchun ishlatiluvchi usul.

FONNI ALMASHTIRISH VA OLIB TASHLASH

1. Orqa foni o'zgartirilmoqchi bo'lgan fayllarni import qiling. Fonni olib tashlash uchun ko'k yoki yashil kabi yorqin, bir xil fonga ega videoni tanlash maqsadga muvofiq.
2. Orqa foni olib tashlanmoqchi bo'lgan video ajratib ko'rsatiladi va u yuqoriga ko'chirib o'tiladi. Natijada, montaj stolida qo'shimcha videotrek paydo bo'ladi.



3. Yuqori trekdagi videoning ustida sichqonchani chap tugmachasi ikki marta bosiladi. Videopleyerdagi video qoplamasi sozlamalari ochiladi.
4. Yuqori trekdagi video ajratilgan holda oynaning chap tomonidagi “More Tools” yorlig’i ustiga bosiladi va “Chroma Key” uskunasi tanlanadi.



5. Videopleyerdagi videoning atrofida ko'k chegara paydo bo'lganidan so'ng, olinishi kerak bo'lgan rangni tanlash uchun videoning foni ustiga bosiladi. Tanlangan rangdagi joylar shaffof ko'rinishga o'tadi va pastki qismdagi videoklip fon sifatini oladi.

MAVZU YUZASIDAN SAVOLLAR



1. Chroma Key uskunasi qaysi bandeda joylashgan?
2. Filtrlar galereyasiga qanday o'tiladi?
3. O'tishlar qayerga biriktiriladi?
4. O'tishlarni o'chirish ketma-ketligini ayting.
5. Filtr qo'yilgan videoni qanday ajratib olish mumkin?

UYGA VAZIFA

1. Mobil qurilma orqali yashil yoki ko'k fonda video oling.
2. Chroma Key yordamida olingan video orqa fonini almashtiring.
3. Tayyor loyihani chroma.mp4 nomi bilan eksport qiling.